


Zugabenberechnung

für das Schnittkonstruktionssystem Müller&Sohn Damen

Angaben in cm



Bei den Maßen eines Maßsatzes handelt es sich immer um die reinen Körpermaße. Diese Maße können unverändert nur für sehr körpernahe Kleidungsstücke aus dehnbaren Materialien oder für Korsagen verwendet werden. Damit ein Kleidungsstück die optimale Passform erhält, müssen zu einigen Maßen, vor der Schnittkonstruktion, Zugaben hinzugefügt werden.

- Das Ausmaß der Zugaben richtet sich:
 - ✂ nach dem Modell
 - ✂ nach dem Material
 - ✂ nach den Bequemlichkeitswünschen der Kundin
- Bei folgenden Maßen ist meistens eine Zugabe notwendig:
 - ✂ Rh Rückenhöhe (Dieses Maß reguliert ausschließlich die Armlochtiefe)
 - ✂ RB Rückenbreite
 - ✂ Ad Armdurchmesser
 - ✂ Bb Brustbreite
 - ✂ TU Taille
 - ✂ HU Hüfte

	Blusen und Kleider			Jacken und Mäntel			
	sehr anliegende Modellform ohne Ärmel	anliegende Modellform mit Ärmel	lockere Modellform mit Ärmel	anliegende Modellform für Jacken	lockere Modellform für Jacken	anliegende Modellform für Mäntel	lockere Modellform für Mäntel
Rh+	0-0,5	1-1,5	2-3	2,5-3,5	3,5-4,5	3-4	4-5
Rb+	0-0,5	0,5-1	1,5-2	1-1,5	1,5-2,5	1,5-2	2-2,5
Ad+	0,5-1	1,5-2	2,5-3,5	3-4	4-5	3,5-4,5	4,5-5,5
Bb+	1-1,5	1,5	1,5-2	1,5-2	1,5-2	2	2
½ BU +	1,5-3	3,5-4,5	5,5-7,5	5,5-7,5	7-9,5	7-8,5	8,5-10
½ TU +	0-2	2-4	4-8	6-8	6-10	6-10	8-12
½ HU +	0-2	2-4	3-5	4-6	4-8	5-10	6-14

Es ist zu beachten, dass sich diese Zugaben lediglich auf das halbe Körpermaß beziehen. Z.B.: 1/2BU+7cm = gesamt BU+14cm